



PT. BURSA EFEK INDONESIA

PANDUAN INSTALASI & PENGUNAAN

APLIKASI JONEC AGENT 8.4 < Windows Version >

Update November 2020

PT. Kalacakra Teknologi
Jl. Bangka Raya No. 10 A
Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, 12720

Cakratech.

© This proposal content and design is a Part of Intellectual Property Right of PT. Kalacakra Teknologi

Riwayat Dokumen

No. Versi	Tanggal Versi	Revisi Oleh	Keterangan	Nama File
1.0.0	November 2020		Versi 1	PANDUAN_INSTALASI_&_PE NGGUNAAN_APLIKASI_JONE C_AGENT_8_4_Windows.doc
1.0.0	November 2020	Nanda Novain	Remove MD5	PANDUAN_INSTALASI_&_PE NGGUNAAN_APLIKASI_JONE C_AGENT_8_4_Windows.doc

Daftar Isi

Riwayat Dokumen	2
Daftar Isi	3
1 Ringkasan Umum	4
1.1 Pendahuluan	4
1.2 Ketentuan Umum Aplikasi JONEC Agent	4
2 Panduan Instalasi	6
2.1 Instalasi Aplikasi JONEC Agent Server	6
2.2 Instalasi Aplikasi JONECAgentClient8.4	13
3 Panduan Penggunaan	18
3.1 Penggunaan Aplikasi JONECAgentServer8.4	18
3.2 Penggunaan Aplikasi JONECAgentClient8.4	21
3.2.1 Menjalankan Aplikasi	21
3.2.2 Menjalankan Fitur/Menu Aplikasi JONECAgentClient8.4	22
3.2.2.1 Connect to JONEC Agent	22
3.2.2.2 JONEC Process	25
3.2.2.2.1 JONEC Process – ELTService	25
3.2.2.2.2 JONEC Process – JONECStartup	27
3.2.2.3 Engine View	29
3.2.2.4 Log Analyzer	30
3.2.2.5 RSA Client	32
3.2.2.5.1 Sub Menu RSA Client – Command Line Console	32
3.2.2.5.2 Sub Menu RSA Client – GUI Console	33
3.2.2.6 House Keeping	34
3.2.2.6.1 House Keeping – Lates Info	34
3.2.2.6.2 House Keeping – Now	34
3.2.2.6.3 House Keeping – Get Data Latest	35
3.2.2.6.4 House Keeping – Get Data History/Backup	35
3.2.2.7 Audit Event	37
3.2.2.8 Admin	38
3.2.2.8.1 Admin-Manage User	38
3.2.2.8.2 Admin-Manage IP	41
3.2.2.8.3 Admin-Manage APP Instance	44
3.2.2.8.4 Admin-Manage App Scheduler	50
3.2.2.9 Quit	51
4 Panduan Uninstall Aplikasi	52
4.1 Uninstall Aplikasi JONECAgentServer8.4	52
4.2 Uninstall Aplikasi JONECAgentClient8.4	52

1 Ringkasan Umum

1.1 Pendahuluan

Aplikasi *Remote Access* JONEC atau JONEC Agent adalah Aplikasi atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung operasional sarana JONEC secara *Remote* atau dilakukan dari area luar kantor/data center milik Anggota Bursa (AB).

Tujuan Aplikasi JONEC Agent adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses implementasi dan operasional prosedur Remote dengan mengedepankan prinsip keamanan (Secure) untuk kepentingan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan AB, dan agar prosedur yang dijalankan dapat memenuhi ketentuan dan aturan tata kelola proses perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Aplikasi JONEC Agent terdiri dari 2 Aplikasi yaitu Aplikasi JONEC Agent yang dipasang di *Terminal Remote Access* (Aplikasi JONECAgentClient) dan Aplikasi JONEC Agent yang dipasang di Server JONEC (Aplikasi JONECAgentServer).

1.2 Ketentuan Umum Aplikasi JONEC Agent

- 1) Pengguna Aplikasi JONEC Agent adalah AB yang telah menerima Lisensi Aplikasi JONEC Agent melalui email yang dikirimkan kepada alamat email Personal AB (IT Officer AB) yang ditunjuk oleh AB dengan format file yang dikirimkan **License.[brokerCode] [nn].txt** contoh untuk PT. Cakratech Sekuritas Indonesia dengan Kode Broker (VB) file yang dikirimkan adalah **License.VB_01.txt** ke alamat email IT Officer dari VB.
- 2) Informasi pada File Lisensi yang dikirimkan meliputi:
 - a. BrokerCode : [VB]
 - b. Broker Name : [CAKRATECH SECURITIES INDONESIA]
 - c. Serial Number : [B9TFEADVBX55C0WHMYOI]
- 3) Aplikasi dan/atau dokumentasi terkait Aplikasi JONEC Agent dapat diunduh melalui alamat laman URL <http://www.idxdata3.co.id/DistributionKIT/Stimulus_RSA>
Nama File Installer Aplikasi JONEC Agent terdiri dari empat file yaitu:
 - “JONECAgentServer7.1_Setup.exe” untuk JONEC Eltrader 7.1
 - “JONECAgentClient7.1_Setup.exe” untuk JONEC Eltrader 7.1
 - “JONECAgentServer8.4_Setup.exe” untuk JONEC Eltrader 8.4

- “**JONECAgentClient8.4_Setup.exe**” untuk JONEC Eltrader 8.4

4) Daftar Port yang digunakan oleh aplikasi JONEC Agent antara lain:

Port	Keterangan Port
5678	Komunikasi RMI antara JONEC Agent Server dengan Flow Monitor dan Engine View di JONEC Agent Client.
5679	Komunikasi FILE_REMOTE antara JONEC Agent Server dengan Flow Monitor dan Engine View di JONEC Agent Client.
3099	Komunikasi antara JONEC Agent Server dengan JONEC Agent Client.
2099	Komunikasi antara host JONEC Agent Server dengan RSA Ace Gateway IDX.
4099	Komunikasi antara JONEC Agent Server dengan JONEC Agent Client untuk file transfer.

- 5) **Terminal Remote Access** adalah sarana yang digunakan untuk pengoperasian Aplikasi JONEC Agent Client yang terkoneksi dengan Server JONEC.
- 6) **Server JONEC** adalah Server dimana Aplikasi JONEC terpasang di AB dan akan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan Aplikasi JONEC Agent Server.

7) **Spesifikasi OS untuk Terminal Remote Access sebagai berikut:**

OS Windows:

- + Windows 10 64-bit
- + Windows 8.1 64-bit
- + Windows 7 Enterprise 64-bit
- + Windows 7 professional 64-bit
- + Windows Vista Business SP1 dan SP2 64-bit
- + Windows Vista Enterprise SP1 dan SP2 64-bit

- 8) ELTRADER FIX Version 7.1 untuk FIX 4.2 dan ELTRADER Version 8.4 untuk FIX 5.0

2

Panduan Instalasi


2.1 Instalasi Aplikasi JONEC Agent Server

Aplikasi JONEC Agent Server adalah aplikasi yang di install di lokasi Server JONEC AB.


Skenario Kode AB adalah VB

Berikut langkah-langkah instalasi aplikasi :

- 1) Lakukan extract File **"JONECAgentServer8.4_Setup.zip"** yang telah diunduh sebelumnya dan simpan di Lokasi
- 2) Sebelum melakukan Instalasi pastikan Aplikasi JONEC sudah dalam kondisi Off (tidak aktif).
- 3) Untuk instalasi lakukan Click
 - A. file JONECAgentServer8.4.exe, setelah tampilan layar informasi publisher.



4) Selanjutnya akan muncul tampilan di Layar Server JONEC sebagai berikut:



Setup - JONECAgentServer8.4 version 1.0.0

Registration
Please Enter Registered Company and Product Serial Number


Broker Code:

Broker Name:

Serial Number:

< Back **Next >** Cancel

5) Sebelum klik tombol next, terlebih dahulu lakukan input data Kode Broker (Broker Code), Nama Broker (Broker Name) dan Serial Number dari file Lisensi yang telah diterima.



Setup - JONECAgentServer8.4 version 1.0.0

Registration
Please Enter Registered Company and Product Serial Number


Broker Code:

Broker Name:


Serial Number:

< Back **Next >** Cancel

- 6) Berikutnya akan tampil pilihan IP Address dari JONEC Agent Server. IP Address yang dipilih disesuaikan dengan dengan IP Address yang terkoneksi dengan *Terminal Remote* yang terpasang Aplikasi JONEC Agent Client.



- 7) Setelah dipilih IP Address, selanjutnya Click tombol "Next" dan akan tampil layar



- 8) Langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian daftar JONEC yang ada pada Host JONEC, dimana Daftar JONEC meliputi **Instance** dan **Script**.

Instance merupakan List JONEC yang didaftarkan, sebagai contoh JONEC Main dan JONEC DRC.

Script meliputi EltService dan JONECStartup yang ada pada masing-masing **instance**.

Contoh **Instance** JONEC Main.

Id	Script Name	Script Type	Script Desc	Script Path	App Name
1	JonecStartupVB1	JONECStartup	JonecStartupVB1	D:\work\JONEC\JONEC71-DC1\win32\bin\JonecStartupVB1.bat	JONEC Main
2	JonecStartupVB2	JONECStartup	JonecStartupVB2	D:\work\JONEC\JONEC71-DC1\win32\bin\JonecStartupVB2.bat	JONEC Main
3	ELTService	ELTService	ELTService	D:\work\JONEC\JONEC71-DC1\win32\bin\ELTService.bat	JONEC Main

Contoh **Instance** JONEC DRC.

Id	Script Name	Script Type	Script Desc	Script Path	App Name
4	JonecStartupVB1	JONECStartup	JonecStartupVB1	D:\work\JONEC\JONEC71-DC2\win32\bin\JonecStartupVB1.bat	JONEC DRC
5	JonecStartupVB2	JONECStartup	JonecStartupVB2	D:\work\JONEC\JONEC71-DC2\win32\bin\JonecStartupVB2.bat	JONEC DRC
6	ELTService	ELTService	ELTService	D:\work\JONEC\JONEC71-DC2\win32\bin\ELTService.bat	JONEC DRC

- 9) Langkah-langkah pengisian List JONEC dapat dilihat pada contoh layar sebagai berikut:

Target File agar disesuaikan dengan Folder yang JONEC di masing-masing Server JONEC AB.

Contoh JONEC Main:

JONEC Description : JONEC Main

JONEC Folder : D:\work\JONEC\JONEC84-DC1 .

File ELT Service : D:\work\JONEC\JONEC84-DC1\VB\ELTService.bat

File JONEC Startup : D:\work\JONEC\JONEC84-DC1\JONECStartupVB1.bat dan
D:\work\JONEC\JONEC84-DC1\JONECStartupVB2.bat

- 10) Dengan contoh lokasi Folder tersebut diatas, lalu Click tombol “Add”, selanjutnya akan muncul layar isian informasi.

Setup JONEC

Example: "JONEC Main", "JONEC DRC"

JONEC Description: ☒ Set As Active JONEC

JONEC Folder:

File ELTService:

File JONEC Startup:

11) Lakukan pengisian sesuai dengan Lokasi folder dengan contoh data isian pada poin 10 seperti pada tampilan layar berikut:

Setup JONEC

Example: "JONEC Main", "JONEC DRC"

JONEC Description: JONEC MAIN ☒ Set As Active JONEC

JONEC Folder: D:\Work\JONEC\JONEC71-DC1

File ELTService: D:\Work\JONEC\JONEC71-DC1\win32\bin\ELTService.bat

File JONEC Startup: D:\Work\JONEC\JONEC71-DC1\win32\bin\JonecStartupVB1.bat
D:\Work\JONEC\JONEC71-DC1\win32\bin\JonecStartupVB2.bat

Klik tombol “Confirm” untuk setting JONEC Main, set tick pada radio button Set As Active JONEC.

12) Setelah Click tombol “Confirm” selanjutnya muncul di layar sebagai berikut:

Setup - JONECAgentServer8.4 version 1.0.0

Jonec Setup
Add Jonec That You Want to Remote

Add

List of Jonec *Click to view de

1. JONEC MAIN [Active]

< Back Next > Cancel

JONEC Main sebagai instance yang aktif sudah terdaftar.

- 13) Untuk mendaftar JONEC DRC. Lakukan dengan langkah-langkah yang sama halnya pada saat mendaftar JONEC Main

Contoh JONEC DRC:


JONEC Description : JONEC DRC

JONEC Folder : D:\work\JONEC\JONEC84-DC2 .


File ELT Service : D:\work\JONEC\JONEC84-DC2\ELTService.bat

File JONEC Startup : D:\work\JONEC\JONEC84-DC2\JONECStartupVB1.bat
D:\work\JONEC\JONEC84-DC2\JONECStartupVB2.bat


- 14) Dengan contoh lokasi Folder tersebut diatas, lalu Click tombol “Add”, selanjutnya akan muncul layar isian informasi.




- 15) Lakukan pengisian sesuai dengan Lokasi folder dengan contoh data isian pada poin 14 seperti pada tampilan layar berikut:



16) Klik tombol “Confirm” untuk setting JONEC DRC, selanjutnya akan muncul dilayar sebagai berikut:



17) Click tombol “Next” dan ikuti proses berikutnya.



Click tombol “Finish”, sampai dengan langkah ini, instalasi JONEC Agent Server selesai.


2.2 Instalasi Aplikasi JONECAgentClient8.4

Aplikasi JONEC Agent Client adalah aplikasi yang di install di lokasi *Terminal Remote* AB.

Skenario Kode AB adalah VB.

Berikut langkah-langkah instalasi aplikasi:

- 1) Lakukan extract File **“JONECAgentClient8.4_Setup.zip”** yang telah diunduh sebelumnya dan simpan di Lokasi
- 2) Untuk instalasi lakukan Click file JONECAgentClient_Setup.exe, selanjutnya akan muncul Layar, lalu input data Kode Broker (Broker Code), Nama Broker (Broker Name) dan Serial Number dari file Lisensi yang telah diterima.



Setup - JONECAgentClient8.4 version 1.0.0

Registration
Please Enter Registered Company and Product Serial Number

Broker Code:
VB_01

Broker Name:
CAKRATECH SECURITIES INDONESIA

Serial Number:
XMG12S3P8HKPMGV02K1Z

< Back Next > Cancel

- 3) Berikutnya akan tampil pilihan IP Address dari JONECAgentClient8.4. IP Address yang dipilih disesuaikan dengan dengan IP Address yang bisa terkoneksi dengan Server JONEC yang terpasang Aplikasi JONECAgentServer8.4.

Setup - JONECAgentClient8.4 version 1.0.0


Setting IP Addresses
Set Local IP Address and Server IP Address

Local IP Address
10.0.5.52



Server IP Address
172.16.1.24

< Back Next > Cancel

- 4) Selanjutnya Click tombol “Next”, dan akan muncul di layar tampilan berikut:




- 5) Selanjutnya Click tombol “Install”, dan proses instalasi akan berjalan selanjutnya akan muncul layar berikut:



Klik tombol “Finish”. Sampai dengan langkah ini, instalasi JONECAgentClient8.4 sudah selesai.

- 6) Selanjutnya akan muncul Aplikasi JONECAgentClient8.4 di Menu Start-Kalacakra Teknologi-JONECAgentClient8.4.




3

Panduan Penggunaan

3.1 Penggunaan Aplikasi JONECAgentServer8.4

Setelah proses Instalasi Aplikasi JONECAgentServer8.4 berhasil dilakukan, selanjutnya akan muncul Aplikasi JONECAgentServer8.4 di Menu Start - Kalacakra Teknologi




Fitur yang terdapat pada Aplikasi JONECAgentServer8.4 yaitu: Start Aplikasi JONECAgentServer8.4 dan Stop Aplikasi JONECAgentServer8.4.

1) Start JONECAgentServer8.4

Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:


- a. Click Start - Kalacakra Teknologi – JONECAgentServer8.4 [Start]
- b. Melalui Services, pilih JONECAgentServer8.4. Click Menu Start



2) Stop JONECAgentServer8.4

Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:


- Klik Start - Kalacakra Teknologi – JONECAgentServer8.4 [Stop]
- Melalui Services, pilih JONECAgentServer8.4. Click Menu Stop




3) Pengecekan Instalasi JONECAgentServer8.4

Untuk melakukan pengecekan Instalasi JONECAgentServer8.4 dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Dari Services, bisa di cek apakah service JONECAgentServer8.4 dalam status Running atau tidak.




- b. Dari command netstat melalui command prompt.




3.2 Penggunaan Aplikasi JONECAgentClient8.4

Setelah proses Instalasi Aplikasi JONECAgentClient8.4 berhasil dilakukan, selanjutnya akan muncul Aplikasi JONECAgentClient8.4 di Menu Start – Kalacakra Teknologi – JONECAgentClient8.4



3.2.1 Menjalankan Aplikasi

- 1) Klik Start - Kalacakra Teknologi – JONECAgentClient8.4.
- 2) Selanjutnya akan tampil dilayar berikut ini.



Catatan:

Tampilan dapat berbeda pada setiap laptop atau pc.


3.2.2 Menjalankan Fitur/Menu Aplikasi JONECAgentClient8.4

Berikut cara menjalankan Fitur/Menu pada Aplikasi JONECAgentClient8.4


3.2.2.1 Connect to JONEC Agent

Connect to JONEC Agent bertujuan untuk melakukan koneksi dari JONECAgentClient8.4 ke JONECAgentServer8.4.


- 1) Klik Connect to JONEC Agent. Selanjutnya akan muncul tampilan Login User ID dan Password.





- 2) Selanjutnya masukkan User ID: admin dengan default Password: admin (contoh) kemudian Klik tombol “OK”. Pada kali pertama login dengan user : admin ada keharusan untuk mengganti password. Silahkan ganti password yang lama : admin dengan New Password sesuai dengan password yang diinginkan dan ulangi input New Password tersebut pada isian Re-type New Password.



Jika isian Re-type New Pass tidak sama akan muncul tampilan pop up message :




Ulangi proses Connect to JONEC Agent dengan user admin dan password yang baru, kemudian tekan OK.



Sebagai indikator VB - JONEC Agent Client Connected, icon JONECAgentClient8.4



akan berubah warna menjadi hijau dan informasi Sigend In: admin dan Login Date.




3.2.2.2 JONEC Process



Pada fitur/menu JONEC Process terdapat dua sub menu:

3.2.2.2.1 JONEC Process – ELTService

- 1) Klik JONEC Process - ELT Service - Start ELT Service untuk melakukan start ELTService.bat




2) Selanjutnya muncul “Dialog Box” lalu Klik tombol “Yes”




3.2.2.2.2 JONEC Process – JONECStartup



- 1) Klik JONEC Process - JONECStartupVB1 - Start JONEC StartupVB1 process untuk melakukan start JONECStartupVB1.bat




- 2) Selanjutnya muncul "Dialog Box" lalu Klik tombol "Yes"



3) JONEC Main - JONECStartupVB1 console akan aktif.




4) Ulangi langkah 1 dan langkah 2 untuk melakukan start JONECStartupVB2.bat




3.2.2.3 Engine View

Menu ini digunakan untuk membuka Engine View.

1) Klik Menu EngineView - Show Console.




2) Untuk keluar dari Menu EngineView , klik File - Exit.




3.2.2.4 Log Analyzer


Menu ini digunakan untuk membuka Log Analyzer.

1) Klik Log Analyzer - Show Console.





2) Untuk Keluar dari Message Log Analyzer, klik Query – Exit




3.2.2.5 RSA Client


Pada Menu RSA Client terdapat dua submenu:

3.2.2.5.1 Sub Menu RSA Client – Command Line Console

- 1) Klik Show Command-Line Console untuk memilih koneksi RSA melalui command line.




- 2) Selanjutnya lakukan aktifitas koneksi RSA Client dengan meng-input User Id dan Token sebagaimana biasanya.




3.2.2.5.2 Sub Menu RSA Client – GUI Console


- 1) Klik sub menu Show GUI Console.



- 2) Masukkan UserID



3) Klik tombol “OK” untuk proses Enter PASSCODE




3.2.2.6 House Keeping

Pada Fitur/Menu House Keeping terdapat 4 submenu:


3.2.2.6.1 House Keeping – Lates Info

Merupakan informasi kegiatan housekeeping yang dilakukan terakhir




3.2.2.6.2 House Keeping – Now

Fitur untuk melakukan housekeeping.





3.2.2.6.3 House Keeping – Get Data Latest

Fitur untuk meng-copy direktori data dan log dari JONEC Agent Server.





3.2.2.6.4 House Keeping – Get Data History/Backup

Fitur yang digunakan untuk meng-copy histori direktori data dan log dari JONEC Agent Server berdasarkan pilihan tanggal.



3.2.2.7 Audit Event


Fitur untuk Audit Event, event log monitoring untuk keperluan audit



Dari menu Audit Event ini bisa kita query Event Log berdasarkan User Id, Start Date dan End Date.

3.2.2.8 Admin


Pada fitur/menu Admin terdapat 4 submenu:




3.2.2.8.1 Admin-Manage User

Fitur untuk keperluan pengelolaan user yang diberikan akses untuk login JONEC Agent Client.


Pengelolaan User antara lain: Add User, Reset Password User dan Delete User.




1) User List




2) Add User




3) Reset Password




4) Delete User







3.2.2.8.2 Admin-Manage IP

Fitur untuk keperluan manage user yang diperbolehkan untuk login JONECAgentClient7.1.







1) Add IP



2) Edit IP



3) Delete IP




3.2.2.8.3 Admin-Manage APP Instance


Fitur untuk keperluan Manage App Instance dari JONEC Agent Client.

Pengelolaan Manage App Instance, antara lain: Add App Instance, Edit App Instance, Delete App Instance dan View App Scripts.



Untuk View App Scripts dapat dilakukan antara lain: Add App Scripts, Edit App Script dan Delete App Script.




1) App Instance List




2) Add App Instance




3) Edit App Instance




4) Delete App Instance




5) View App Script List




6) Submenu App Script List




7) Add App Script List




8) Edit App Instance



9) Delete App Instance





10) View App Scripts



3.2.2.8.4 Admin-Manage App Scheduler

Fitur untuk keperluan Manage App Scheduler dari JONECAgentClient7.1.



3.2.2.9 Quit


Fitur untuk keluar dari JONEC Agent Client.

Sebelum melakukan Quit dari aplikasi JONEC Agent Client, lakukan stop untuk semua JONEC Process:

- Stop ELT Service dan semua App Instance / JONEC Startup yang sudah aktif sebelumnya.

Dalam contoh di manual ini, lakukan stop berturut-turut:

- JONEC Process - JonecStartupVB1 - Stop JonecStartupVB1 Process
- JONEC Process - JonecStartupVB2 - Stop JonecStartupVB2 Process
- JONEC Process - ELT Service - Stop ELTService Process




4

Panduan Uninstall Aplikasi

4.1 Uninstall Aplikasi JONECAgentServer8.4

Uninstall JONECAgentServer8.4 bisa dilakukan melalui. Start - Control Panel - Uninstall a Program – JONECAgentServer8.4.



4.2 Uninstall Aplikasi JONECAgentClient8.4

Uninstall JONECAgentClient8.4 bisa dilakukan melalui. Start - Control Panel - Uninstall a Program – JONECAgentClient8.4

